

Библиотека элементов

Библиотека элементов - набор шаблонов, которые можно использовать для графических элементов. Каждый элемент может содержать различные типы подэлементов.

Структура файла

```
[1]      <root>
[1]      |   <Library>
[0..N]  |   |   <Element ...>
[0..1]  |   |   |   <Comment> ... </Comment>
[0..1]  |   |   |   <Info ... />
[0..N]  |   |   |   <Image ... />
[0..N]  |   |   |   <STL ... />
[0..N]  |   |   |   <TextBox ... />
[0..N]  |   |   |   <Rectangle ... />
[0..N]  |   |   |   <Menu ... >
[1..N]  |   |   |   |   <Item ... />
         |   |   |   |   </Menu>
[0..N]  |   |   |   <Property ... >
[0..N]  |   |   |   |   <State ... >
[0..N]  |   |   |   |   |   <Set ... />
         |   |   |   |   </State>
         |   |   |   </Property>
[0..N]  |   |   <Property>
[1]     |   |   |   <LUA><![CDATA[
         |   |   |   |   ...
         |   |   |   |   ] ]></LUA>
         |   |   |   </Property>
         |   </Element>
         </Library>
      </root>
```

Описание атрибутов / свойств элементов

Условные обозначения префиксов в квадратных скобках можно посмотреть в статье «[Условные](#)

обозначения при описании атрибутов / свойств».

root - корневой элемент, не имеет свойств.

root/Library - родитель все элементов библиотеки. Свойства:

Префикс	Свойство	Описание
[I BOOL=false]	Locked	НЕТ ДАННЫХ

root/Library/Element - элемент библиотеки. Свойства:

Префикс	Свойство	Описание
[I STRING ID]	ID	Уникальный идентификатор элемента
[IRW FLOAT]	Width	Ширина в пикселях
[IRW FLOAT]	Height	Высота в пикселях
[IR FLOAT]	MMWidth	Ширина в миллиметрах
[IR FLOAT]	MMHeight	Высота в миллиметрах
[IRW FLOAT=1.0]	Scale	Масштаб элемента
[IRW FLOAT=0.0]	Angle	Угол поворота
[IRW FLOAT=0.0]	OriginX	Точка, вокруг которой осуществляется поворот
[IRW FLOAT=0.0]	OriginY	Точка, вокруг которой осуществляется поворот
[IRW BOOL=true]	CanPress	Необходимость получать события нажатия кнопками мыши
[IRW BOOL=true]	Visible	Видимость элемента
[IRW BOOL=false]	IgnoreMouse	Необходимость игнорировать события от мыши
[IRW BOOL=false]	MouseCheckReal	НЕТ ДАННЫХ
[IRW DOCK=Center]	ZoomDock	Направление дополнительного масштабирования
[IRW FLOAT=1.0]	ZoomScale	Дополнительное масштабирование. Используется для временного увеличения элемента и пр.

root/Library/Element/Comment - поле, обычно используемое для словесного описания элемента. Свойств не имеет.

root/Library/Element/Info - информация о готовности элементов (для разработчиков).

Свойства:

Префикс	Свойство	Описание
[I BOOL=false PRIV]	Complete	Готовность элемента
[I BOOL PRIV]	Auto	НЕТ ДАННЫХ
[I STRING PRIV]	Log	Сообщение в лог платформы

root/Library/Element/Image - поэлемент изображение. Свойства:



From:

<https://wiki.lambda-mu.com/> - **Lambda-Mu Wiki**

Permanent link:

https://wiki.lambda-mu.com/lm2/ce/s_templates?rev=1596466468

Last update: **2020/11/30 14:12**

